



Release Note

EYEESEE Cloud Version 1.17

Février 2024



eyeseee

Release note | EYESEE Cloud Version 1.17

Section 1 : Connexion LDAP	3
Section 2 : Session utilisateur	4
Section 3 : Tableau de bord	5
— Ajout d'un sommaire dans le PDF du rapport client.....	5
— Ajustement des graphiques des faces du rapport client	5
— Affichage des valeurs en nombres du rapport client.....	5
Section 4 : Cartographie	6
— Export d'une face depuis la consultation de celle-ci	6
— Import multiple de faces.....	6
— Création de faces - 'part1' : sauvegarde de la configuration	7
— Création de faces – sauvegarde de la face dès la première étape	8
— Face – Modification des emplacements	8
— Face – Modification du nombre de palettes par travée, niveau, alvéole	9
— Face – Modification par alvéole	10
— Face – Modification par alvéole multiple	10
— Face – Modification par niveau.....	10
— Face – Tooltip largeur d'allée	10
— Face – Copie.....	10
— Face – Suppression	12
Section 5 : Missions	13
— Création / modification : filtre par zone.....	13
— Suppression d'une mission téléchargée sur EYESEE APP	13
— Suppression d'une exécution : ajout d'un message.....	14
— Nom du fichier de résultats mis à jour	14
— Création et modification d'un utilisateur	14
Section 6 : Global.....	15
— Ajout d'une icône home	16
— Ajout des CGU	16
— Autres correctifs	16

Section 1 : Connexion LDAP

La connexion à EYESEE Cloud se fait désormais en 2 temps afin de supporter la délégation d'authentification : on saisit le courriel puis le mot de passe, si la connexion n'est pas déléguée à un fournisseur d'identité.

Vous n'avez pas d'actions à faire de votre côté.

Si vous avez besoin du LDAP, contactez-nous : help@eyesee-drone.com

Nous supportons actuellement la délégation d'authentification avec le protocole SAML. Les tests sont en cours avec Okta.

Pour les clients pour lesquels la délégation d'authentification est activée :

- En saisissant son courriel, l'utilisateur est redirigé vers son fournisseur d'identité. Une fois le login/mot de passe saisi, il est à nouveau redirigé sur la page d'accueil d'EYESEE Cloud.
- Si l'utilisateur est déjà connecté à son fournisseur d'identité, la saisie de son courriel suffit pour accéder à EYESEE Cloud.
- Les mots de passe ne sont plus gérés par EYESEE Cloud (le sous-menu "Mot de passe" ne s'affiche plus en cliquant sur votre nom).
- Les pages de création / modification d'un utilisateur ont une interface légèrement différente :
 - Le client ajoute dans son fournisseur d'identité les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à EYESEE Cloud.
 - Sur EYESEE Cloud : le client crée les utilisateurs mais sans préciser les noms et prénoms car ils sont récupérés depuis le fournisseur d'identité.
 - A chaque connexion de l'utilisateur, le nom / prénom est mis à jour.
 - Il n'y a plus d'envoi de mail d'invitation d'EYESEE pour ces utilisateurs car ce mail servait à choisir son mot de passe.
 - Pour les utilisateurs déjà existants dans l'espace client, ils sont migrés automatiquement à leur première connexion depuis le changement.

Section 2 : Session utilisateur

La session reste ouverte en cas de fermeture du navigateur. Pour se déconnecter il faut cliquer sur "Déconnexion".

La session est partagée entre les différents onglets du navigateur.

Section 3 : Tableau de bord

— Ajout d'un sommaire dans le PDF du rapport client

Le sommaire s'affiche désormais en première page. Les éléments du sommaire sont cliquables pour une meilleure lecture des informations.

— Ajustement des graphiques des faces du rapport client

Pour les graphiques des faces uniquement, les barres font désormais toutes la même largeur pour plus d'harmonie.

— Affichage des valeurs en nombres du rapport client

L'affichage était seulement en pourcentages. Un slider 'Nombres' / 'Pourcentages' a été ajouté, comme pour le tableau de bord, pour afficher les données en nombres.




The screenshot shows the 'Rapport client' interface. At the top, there is a filter section with a checked box for 'Afficher le rapport client'. Below it, the 'Sélectionnez :' label is followed by two filter boxes: 'Période : Choisir une période *' with the date range '10/12/2022 - 10/1/2024' and a calendar icon, and 'Dépôt : Sélectionner 1 dépôt *' with a dropdown menu showing 'entrepot api 1'. To the right are three buttons: 'Valider' (blue), 'Télécharger le PDF' (green), and 'Télécharger le CSV' (yellow). Below the filters, a red message states: 'Des éléments sélectionnés n'apparaissent pas dans les graphiques car soit il n'y a aucune donnée les concernant, soit certaines faces ont été créées et activées après la plage de dates sélectionnée'. The main content area is titled 'Rapport client' and features a toggle switch for 'Pourcentages' (off) and 'Nombres' (on). Below the toggle, the chart title is '% d'emplacements 'palettes' visités' with an information icon. The chart area shows a single bar for the 'Dépôt' category.

Le téléchargement du PDF contient les graphiques en nombres si c'est la sélection. Le CSV reste inchangé.

Section 4 : Cartographie


— Export d'une face depuis la consultation de celle-ci

En consultant une face, une nouvelle icône a été ajoutée pour exporter cette face sous format CSV :



— Import multiple de faces

Il est maintenant possible d'importer plusieurs fichiers CSV de faces :



— Création de faces - 'part1' : sauvegarde de la configuration

Chaque 'Part' ajoutée est initialisée avec les valeurs de la 'Part' précédente :

Part1
+
Prévisualisation

0						
130	A10105	A10205	A10305	A10405	A10505	A10605
12						
180	A10104	A10204	A10304	A10404	A10504	A10604
12						
180	A10103	A10203	A10303	A10403	A10503	A10603
12						
180	A10102	A10202	A10302	A10402	A10502	A10602
12						
160	A10101	A10201	A10301	A10401	A10501	A10601
0						

Numéro de la colonne de départ

Nombre de niveaux

Nombre de travées

Epaisseur des échelles cm

Nombre d'emplacements

Largeur de l'emplacement 1 cm

Largeur de l'emplacement 2 cm

Largeur de l'emplacement 3 cm

Nombre de palettes par emplacement

Hauteur, hors dernier niveau : 748 cm

Sauvegarder et passer à l'étape suivante

Part1
Part2
+
Prévisualisation

0						
130	A10705	A10805	A10905	A11005	A11105	A11205
12						
180	A10704	A10804	A10904	A11004	A11104	A11204
12						
180	A10703	A10803	A10903	A11003	A11103	A11203
12						
180	A10702	A10802	A10902	A11002	A11102	A11202
12						
160	A10701	A10801	A10901	A11001	A11101	A11201
0						

Numéro de la colonne de départ

Nombre de niveaux

Nombre de travées

Epaisseur des échelles cm

Nombre d'emplacements

Largeur de l'emplacement 1 cm

Largeur de l'emplacement 2 cm

Largeur de l'emplacement 3 cm

Nombre de palettes par emplacement


Hauteur, hors dernier niveau : 748 cm

Effacer

Sauvegarder et passer à l'étape suivante

— Création de faces – sauvegarde de la face dès la première étape


La face était sauvegardée seulement à l'étape 2, ce qui pouvait entraîner des suppressions de faces par inadvertance. Désormais, la face est créée à l'état de brouillon dès la première étape :





La suite de la configuration avec l'étape 2 est inchangée.

— Face – Modification des emplacements

Les icônes "Modifications des emplacements" et "Gestion des contraintes de vol" ont été fusionnées pour une meilleure compréhension :



Devient "Modifications des emplacements" :



— Face – Modification du nombre de palettes par travée, niveau, alvéole

Il est désormais possible de modifier le nombre de palettes par travée, par niveau et par alvéole. La modification par emplacement est inchangée.

Par travée :

Mise à jour de la face

Modification des travées

Créée par Iris Orsini, Dernière modification par Iris Orsini le 25 janvier 2024
Version Brouillon

Nombre de niveaux: 5
Obligatoire. Compris entre 2 et 25.
Inférieur à la valeur d'origine.

Nombre d'emplacements: 3
Obligatoire. Compris entre 1 et 5.
Inférieur à la valeur d'origine.

Nombre de palettes: 1
Obligatoire. Compris entre 1 et 8.

Par niveau :

Mise à jour de la face

Modification des niveaux

Créée par Iris Orsini, Dernière modification par Iris Orsini le 25 janvier 2024
Version Brouillon

Hauteur du niveau: 180 cm
Obligatoire. Compris entre 15 cm et 700 cm.

Epaisseur de la lisse du dessus: 0 cm
Compris entre 0 cm et 30 cm

Epaisseur de la lisse du dessous: 12 cm
Obligatoire. Compris entre 0 cm et 30 cm

Nombre de palettes: 1
Obligatoire. Compris entre 1 et 8.

Par alvéole :

Mise à jour de la face

Modification des alvéoles

Créée par Iris Orsini, Dernière modification par Iris Orsini le 25 janvier 2024
Version Brouillon

Hauteur du niveau: 180 cm
Obligatoire. Compris entre 15 cm et 700 cm.

Epaisseur de la lisse du dessus: 0 cm
Obligatoire. Compris entre 0 cm et 30 cm

Epaisseur de la lisse du dessous: 12 cm
Obligatoire. Compris entre 0 cm et 30 cm

Nombre de palettes: 1
Obligatoire. Compris entre 1 et 8.

— Face – Modification par alvéole

Lors de la modification de la hauteur d'une alvéole, les autres alvéoles de la travée étaient impactées (diminution des alvéoles des niveaux supérieurs notamment). Désormais, en modifiant la hauteur d'une alvéole, les autres hauteurs restent inchangées.

— Face – Modification par alvéole multiple

Il est désormais possible de sélectionner et modifier plusieurs alvéoles à la fois.

— Face – Modification par niveau

Lors de la modification d'un niveau, les contraintes de vol n'étaient pas sauvegardées. Désormais les contraintes de vol restent inchangées en modifiant un niveau (sa hauteur par exemple).

— Face – Tooltip largeur d'allée

Le *tooltip* descriptif de la largeur d'allée a été mis à jour :



— Face – Copie

La copie d'une face a été totalement mise à jour. **Pour plus de détails, [cliquez ici](#).**

Il est possible de copier une face et de remplacer dans le nommage des emplacements le nom de la face par un nouveau. Ceci permet de récupérer toute la configuration de la face copiée, en créant une nouvelle face avec un nouveau nommage.

Il n'est donc plus nécessaire de passer par un export/import de CSV avec modifications sur Excel des noms d'emplacements.

L'aperçu de la face à copier est désormais visible à la sélection.


Copie d'une face

Zone de la face à copier

Face à copier

Version

Face sélectionnée



Texte à rechercher
 Obligatoire. Texte à rechercher dans les emplacements de la face à copier et qui sera remplacé dans les nouvelles faces

Nouvelles faces
 Obligatoire. Obligatoire. Nouveau texte dans le nommage




Exemple ici :

- Encadré bleu : nom de la face qui apparaît dans la liste des faces.
- Encadré rouge : nom de la face présent dans le nom d'emplacement, à remplacer par le nom de la nouvelle face dans l'encadré vert.
- Le nouveau nom d'emplacement sera : V6B 001 10A.
- Dans la liste des faces, la face s'appellera V6B I. La configuration reste la même.


— Face – Suppression

En consultant une face, le message de confirmation de suppression portait à confusion. En effet, la suppression porte sur la version consultée uniquement, sans supprimer les autres versions s'il y en a. Voici le nouveau message :



Autre modification :


Dans la liste des faces, il est possible de supprimer plusieurs faces d'un coup en les sélectionnant. Cette suppression concerne seulement les faces **dont les versions n'ont pas de mission créée dessus**. Dans ce cas, les versions concernées ne seront pas supprimées.



Section 5 : Missions

— Création / modification : filtre par zone


Un filtre par zone a été ajouté pour une meilleure lisibilité en choisissant une face dans le menu déroulant :



The screenshot shows a form titled "Création d'une mission". It contains several fields:

- Nom:** An empty text input field.
- Obligatoire:** A red label above a checked checkbox "Générer un nom automatiquement pour la mission" with an information icon.
- Filtre des faces par zone:** A dropdown menu with "Toutes les zones" selected and expanded, showing "Toutes les zones" and "Zone racine" as options.
- Face:** An empty dropdown menu with a red "Obligatoire" label below it.
- Groupe d'acquisitions:** A dropdown menu with "Aucun" selected.

En sélectionnant une zone, la liste des faces de cette zone apparaît :




This screenshot shows the form after selecting "Zone racine" in the "Filtre des faces par zone" dropdown. The "Face" dropdown menu is now populated with the following options:

- 0608I
- 0608I (highlighted)
- FaceJ

— Suppression d'une mission téléchargée sur EYESEE APP

Le message de confirmation de suppression a été mis à jour dans le cas où la suppression concerne une mission déjà récupérée sur EYESEE APP.

En effet, il n'est pas possible de remonter une mission exécutée sur EYESEE Cloud si elle a été supprimée sur le Cloud.



— Suppression d'une exécution : ajout d'un message

Un message de confirmation a été ajouté lors de la suppression d'une exécution d'une mission.

— Nom du fichier de résultats mis à jour

Auparavant, une fois la mission exécutée et en téléchargeant le rapport d'exécutions, le nom du fichier était scanAcquisitions.CSV.

Le nom de la mission apparaît désormais dans le nom du fichier pour une meilleure visibilité.

— Création et modification d'un utilisateur

Un descriptif des différents accès aux menus et fonctionnalités a été ajouté pour chaque rôle sélectionné.

Section 6 : Global

— Refonte des pages d'accueil

Nouvel aperçu de la page d'accueil de l'espace client :

Ajout de l'accès direct aux dépôts existants et possibilité de cliquer directement sur un dépôt dans la liste pour y accéder.

eyesee Aide et support Administration Iris Orsini

Accueil

Faces activées	Missions	Missions non exécutées	Missions exécutées
3	3	0	3

Sélectionner un dépôt

Nom	Adresse	Faces activées	Missions
GLD	Villard Bonnot	3	3

Nouvel aperçu de la page d'accueil d'un dépôt :

eyesee Aide et support Administration Iris Orsini

Inventaire GLD / GLD / Accueil

Faces activées	Missions
3	3

Missions non exécutées	Missions exécutées
0	3

— Ajout d'une icône home

Cliquer sur l'icône permet de retourner à la racine du Cloud selon son rôle.



— Ajout des CGU

Ajout d'un pied de page 'CGU' accessible sur toute page du Cloud.

— Autres correctifs

Quelques améliorations et actions correctives mineures ont également été effectuées.



Merci pour votre attention !

Pour toute autre demande, nous restons joignables à notre adresse électronique de support :

help@eyesee-drone.com

